


Configuración APN en Roaming

¿Viajas al extranjero?

Te explicamos paso a paso cómo configurar el Roaming y el APN en tu móvil en función del sistema operativo de tu dispositivo.



Índice

1

iPhone
(versiones anteriores
a iOS 12)

2

iPhone
(versión iOS 12
y posteriores)

3

Android

4

Xiaomi

1

Guía configuración APN en Roaming iPhone - Versiones anteriores a iOS 12

Paso 1

Selecciona el modo "BROKER"

Ajustes > Teléfono > Aplicaciones SIM > Roaming > Seleccionar modo BROKER.

Paso 2

Búsqueda manual del operador

Configuración > Datos móviles > Selección de red > Quitar "Automático" > Seleccionar la red correspondiente.

Paso 3

Configuración de APN

Opción 1

Enviar SMS con el enlace directo al archivo que debe instalar (El enlace es apn.operator.es). > Descargar archivo > Aceptar y continuar todas las condiciones durante la instalación.






Opción 2

Entrar a la web www.ionmobile.es > Ir a la sección "AYUDA" > Pulsar "Preguntas más frecuentes" > Pulsar la primera ("Cómo puedo configurar internet en mi móvil") > Seleccionar sistema operativo "iOS" > Pulsar "Instalar" > Aceptar y continuar todas las condiciones durante la instalación.

Opción 3

Configurar manualmente el APN: Ajustes > Datos móviles > Red de datos móviles > Buscar sección "Datos móviles" y justo abajo introducir en el campo "Punto de acceso": inet.es > Nombre de usuario: (en blanco) > Contraseña: (en blanco).

Importante: debes forzar el tipo de red preferida en 3G.



2

Guía configuración APN en Roaming iPhone - Versión iOS 12 y posteriores

Paso 1

Selecciona el modo "BROKER"

Ajustes > Datos móviles > Aplicaciones SIM > Roaming > Seleccionar modo BROKER.

Paso 2

Búsqueda manual del operador

Configuración > Datos móviles > Selección de red > Quitar "Automático" > Seleccionar la red correspondiente.

Paso 3

Configuración de APN

Opción 1

Enviar SMS con el enlace directo al archivo que debe instalar (El enlace es apn.operator.es). > Descargar archivo > Aceptar y continuar todas las condiciones durante la instalación.






Opción 2

Entrar a la web www.ionmobile.es > Ir a la sección "AYUDA" > Pulsar "Preguntas más frecuentes" > Pulsar la primera ("Cómo puedo configurar internet en mi móvil") > Seleccionar sistema operativo "iOS" > Pulsar "Instalar" > Aceptar y continuar todas las condiciones durante la instalación.

Opción 3

Configurar manualmente el APN: Ajustes > Datos móviles > Red de datos móviles > Buscar sección "Datos móviles" y justo abajo introducir en el campo "Punto de acceso": inet.es > Nombre de usuario: (en blanco) > Contraseña: (en blanco).

Importante: debes forzar el tipo de red preferida en 3G.



3

Guía configuración APN en Roaming Android

Paso 1

Localiza y abre nuestra "APP SIM"

Al introducir la SIM se instala una app en tu escritorio móvil. El nombre puede variar ("Servicios SIM", "Servicios Aire",

"Herramientas SIM", "Ajustes SIM") > Roaming > Seleccionar modo BROKER. Espera unos segundos.

Paso 2

Forzado de red móvil

Entra en "Ajustes", "Conexiones" o "Más redes" > Redes Móviles > Operadores de red > Búsqueda manual.

Selecciona la red con la que tenemos acuerdo.

Una vez seleccionada espera 1 minuto para que tu móvil se registre.

Paso 3

Configuración de APN







Sigue la ruta:

Ajustes > Redes Móviles > "Nombres de punto de acceso" o "APN"> Añadir (símbolo "+") > Introducir los siguientes datos:

- Nombre: "ION" y pulsa "aceptar".
- "APN": "inet.es" (minúsculas) y pulsa "aceptar". Guardar a continuación.
- MCC: 214 (lo pondrá por defecto, comprueba que es correcto)
- MNC: 05 (lo pondrá por defecto, comprueba que es correcto)

Tipo de APN: default (**IMPORTANTE: escríbelo en minúsculas**)

Una vez guardado en la pantalla anterior aparecerá el nuevo APN creado. Tiene que tener un círculo azul o verde a modo de selección, en caso contrario seleccionar y esperar unos segundos.



4

Guía configuración APN en Roaming Xiaomi

Paso 1

Selecciona el modo "BROKER"

Localiza en tu móvil la app "Herramientas SIM" y sigue la ruta: Roaming > BROKER > espera 30 segundos.

Si la red no se detecta sola ve al paso 2 y fuerza la red.

Paso 2

Búsqueda manual del operador

Ajustes > Tarjetas SIM y redes móviles > Seleccionar la tarjeta donde has introducido la nuestra > Redes móviles > Qui-

ta la opción de selección automática. Una vez detectadas las redes disponibles elige aquella con la que tenemos acuerdo en el país donde te encuentras.

Paso 3

Configuración de APN






Ajustes > Tarjeta SIM y redes móviles > Seleccionar icono de la tarjeta SIM > Nombres de Puntos de Acceso > Nuevo APN (símbolo "+") >

- Nombre: ION
- APN: inet.es

Una vez guardados los cambios entra de nuevo en "Editar punto de acceso" y comprueba que está así:

- Nombre: ION
- APN: inet.es
- Tipo de APN: default
- MCC: 214
- MNC: 05

A continuación, pulsa "... Más" y debajo en la opción "Guardar". Vuelve y verifica que "Datos Móviles" e "Itinerancia internacional" están activos.





C/Santiago Ramón y Cajal, 11.
Elche parque Empresarial.
03203 Elche, Alicante.

+34 911 090 000

airenetworks.es